

# Installation von USB Treiber unter Windows 8 oder 8.1

Unter dem neuen Betriebssystem Windows 8 oder 8.1, wurde das installieren von unsignierte Treiber erheblich erschwert.

In dieser kleinen Anleitung, zeigen wir Ihnen wie Sie diese Treiber trotzdem installieren können.

Bevor Sie nun die Updater-Applikation installieren, führen Sie folgende Schritte aus:

Sollten Sie schon die Updater-Software installiert haben, so führen Sie diese Schritte trotzdem durch und installieren anschliessend die Updater-Applikation erneut.

Bitte entfernen Sie alle USB Geräte von Ihrem PC während der Installation der Software.

- **Win + i** Tasten drücken (es werden rechts die Einstellungen dargestellt)




- **Shift** -Taste (Pfeil nach oben) gedrückt halten und auf **Ein/Aus** und dann auf **Neu starten** drücken.

**Achtung:** die Shift Taste solange gedrückt halten bis das neue Fenster "**Optionen auswählen**" kommt!



# Installation von USB Treiber unter Windows 8 oder 8.1

- Im neuen Fenster auf **Problembehandlung** drücken



- danach auf **Erweiterte Optionen**



# Installation von USB Treiber unter Windows 8 oder 8.1

- und dann auf **Starteinstellungen**



- und zu letzt auf **Neustarten**



# Installation von USB Treiber unter Windows 8 oder 8.1

- nach dem Neustart scheint folgendes Fenster: drücken Sie nun die **F7**-Taste, welche die Treibersignatur ausschaltet.

**Achtung:**

diese Deaktivierung der Treibersignatur für unsigned Treiben ist nur bis zu einem Neustart des PC's gültig. Danach müssen die zuvor beschriebenen Schritte erneut durchgeführt werden.

## Starteinstellungen

Drücken Sie eine Nummerntaste, um eine der Optionen unten auszuwählen:

Verwenden Sie die Nummerntasten oder die Funktionstasten F1-F9.

- 1) Debugmodus aktivieren
- 2) Startprotokollierung aktivieren
- 3) Video mit niedriger Auflösung aktivieren
- 4) Abgesicherten Modus aktivieren
- 5) Abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern aktivieren
- 6) Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung aktivieren
- 7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren
- 8) Schutz des Antischadsoftware-Frühstarts deaktivieren
- 9) Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren

Drücken Sie zur Anzeige weiterer Optionen F10.

Drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Betriebssystem zurückzukehren.

- Nachdem nun Windows 8 oder 8.1 hochgefahren ist, können Sie die Updater-Software installieren. Bitte beachten Sie dabei, dass bei der Installation bis zu 3mal folgendes Fenster von Windows angezeigt werden kann.

Bestätigen Sie dann das Fenster immer mit

**Diese Treibersoftware trotzdem installieren**

